



H a g e n b e r g

für die

Installation der Fahrprüfungsverwaltung

auf Windows 7 und Windows 10

Version	3.0.5.0
Ersteller	FSO Support
Datum	01.07.2018

Inhaltsübersicht



1	Wichtige Hinweise zur Installation	3
2	Kontrolle bzw. Installation .NET Framework 3.5	4
3	Installation Fahrprüfverwaltung	7
4	Fahrprüfungsverwaltungs-PC wird für die Anmeldung der Aufsichtsperson verwendet	15

1 Wichtige Hinweise zur Installation


- Die Installationen dürfen **NICHT** von einem Netzlaufwerk oder einem UNC Pfad aus gestartet werden. Die Installationsdateien müssen sich auf der lokalen Festplatte, einer externen Festplatte, einem USB-Stick oder einer CD befinden, damit eine reibungslose Installation durchgeführt werden kann.
- Gegebenenfalls kann es vorkommen, dass die Antivirensoftware während der Installation bzw. während des Programmstarts Warnmeldungen anzeigt. Diese Warnungen sind zu akzeptieren und dauerhaft zu speichern.

2 Kontrolle bzw. Installation .NET Framework 3.5


- Klicken Sie auf den Startbutton und geben Sie folgenden Befehl ein „appwiz.cpl“ und bestätigen Sie die Eingabe mit der Entertaste.






- Nach Bestätigung wird das Fenster „Programme und Features“ geöffnet. Klicken Sie in dem Fenster auf „Windows-Features aktivieren oder deaktivieren“.




- Aktivieren (Häkchen setzen) Sie nun .NET Framework 3.5 wie im Screenshot angezeigt und klicken Sie auf den Button „Ok“. Es kann sein, dass erforderliche Daten noch heruntergeladen werden müssen. Sollte dies der Fall sein, so werden Sie aufgefordert dies auszuwählen.






3 Installation Fahrprüfverwaltung



- Öffnen Sie den Installationsordner „Fahrprüfverwaltung“.







- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf „setup“ und klicken Sie anschließend auf „Als Administrator ausführen“




- Nun beginnt die Installation der Fahrprüfverwaltung. Bitte führen Sie Installation so durch, wie in den folgenden Screenshots angezeigt.









- Im Zuge der Installation wird der „FPVSlave-Certificate-Importer“ geöffnet. Klicken Sie auf „Zertifikate der Slave-Verwaltung importieren“




- Nun erfolgt die Auswahl des Zertifikats-Ordners. Kopieren Sie sich dazu am besten den Ordner der Zertifikate (FahrpruefVerwaltung) vom Datenbank-PC / Datenbank-Server aus dem Ordner

C:\Programme\Programmierfabrik
Hagenberg\BMVITDatenbankmodul2013\data\FSO_Zertifikate2013

auf den neuen PC. Wählen Sie nun den kopierten Ordner aus und klicken Sie auf Ok. Die Zertifikate werden nun importiert.



Die Zertifikate können auch von einem USB Stick eingespielt werden.



4 Fahrprüfungsverwaltungs-PC wird für die Anmeldung der Aufsichtsperson verwendet

Wird der FPV PC für die Anmeldung der Aufsichtsperson verwendet, so muss der aktuelle a.sign Client installiert werden.

Siehe Anleitung „TP3_Installation aktueller a sign Client“



H a g e n b e r g

Anleitung

Installation a.sign Client

Version	
Ersteller	FSO Support
Datum	16.05.2018

Inhaltsübersicht


1	Wichtige Informationen VOR der Installation	3
2	Download des aktuellen a.sign Clients	4
3	Installation des a.sign Clients	5
4	Konfiguration des a.sign Clients	8

1 Wichtige Informationen VOR der Installation

Der aktuelle a.sign Client ist mit Windows XP **NICHT** mehr kompatibel.



2 Download des aktuellen a.sign Clients



- Öffnen Sie folgenden Link
<http://www.a-trust.at/downloads/>
- Klicken Sie im rechten Bereich auf den Downloadlink „a.sign Client“




- Laden Sie sich den aktuellen a.sign Client herunter und führen Sie die Installation als Administratorenbenutzer aus.

3 Installation des a.sign Clients








4 Konfiguration des a.sign Clients

- Klicken Sie das Icon des a.sign Clients (rechts unten in der Taskleiste) mit der rechten Maustaste an und öffnen Sie das Menü „Administrative Funktionen“.



- Klicken Sie im Fenster „Administrative Funktionen“ auf die Registerkarte „Kartenleser“.
- Markieren Sie den Punkt „Der a.sign Client soll nur folgende ausgesuchte Kartenleser verwenden“.
- Wählen Sie den korrekten Kartenleser aus und Klicken Sie auf den Button „Ok.“

